Mail l'application sur MacOs

Sur ordinateur ou téléphone et quelque soit le logiciel de mail que vous utilisez.

Paramètres pour le courrier entrant

Quelle est la différence entre POP et IMAP ?

- **en POP, le nom d'hôte du serveur est pop.ouvaton.coop, avec :**
  - **soit le port TCP 995 en SSL/TLS**
  - **soit le port TCP 110 en STARTTLS**
- **en IMAP, le nom d'hôte du serveur est imap.ouvaton.coop, avec :**
  - **soit le port TCP 993 en SSL/TLS**
  - **soit le port TCP 143 en STARTTLS**

Paramètres pour le courrier sortant :

- **le nom d'hôte du serveur est smtp.ouvaton.coop, avec**
  - **soit le port TCP 465 en SSL/TLS**
  - **soit le port TCP 587 en STARTTLS**

*Courrier entrant ou sortant, vous pouvez aussi utiliser **mail.ouvaton.coop** pour le nom du serveur que ce soit pour POP, IMAP ou SMTP*

Nom d'utilisateur c'est votre adresse en entier


- **adresse@ouvaton.org si vous avez créé une adresse en ouvaton.org**
- **adresse@mondomaine.fr si vous avez créé une adresse avec votre nom de domaine**


Mot de passe

> *Important si votre logiciel vous propose "mot de passe chiffré" ou "mot de passe normal" (dans Thunderbird par exemple) choisissez "**mot de passe normal**" (tous les logiciels ne proposent pas ce choix). N'ayez crainte : la connexion est sécurisée, votre mot de passe ne transitera pas en clair !*

Particularité pour Mail sur MacOS

Pour Mail de MacOs, il vous faut aller non pas dans `Comptes` mais dans `Préférences` puis dans l'onglet `Comptes` puis `Réglages du serveur` et après avoir cliqué sur `Réglages avancés` (IMAP ou POP selon votre choix initial) cocher `Autoriser l'authentification non sécurisée`





Revision #3
Created 2024-12-28 21:29:32 UTC by Bristow
Updated 2025-01-13 10:18:55 UTC by Marion